



ユーザーの追加方法

-WINDOWS 2019/022 SERVER ご利用のお客様へ-

WINSERVER

アシストアップ株式会社



目次

ユーザーの追加方法	2
-----------------	---

※サーバーにログインする際のユーザーを追加したい場合
本マニュアルをご利用ください。

ユーザーの追加方法

管理者権限を持ったユーザーでリモートデスクトップ接続を行います。
サーバーにログイン後、スタートボタンを右クリックし、コンピューターの管理をクリック
します。




図 1

ローカルユーザーとグループをクリックします。




図 2

ユーザーを右クリックし、新しいユーザーをクリックします。




図 3

新しいアカウントの作成画面が表示されますので、ユーザー名に作成するユーザー名、パスワード及びパスワードの確認入力に設定するパスワードを入力します。

新しいユーザー

ユーザー名(U): test

フルネーム(E):

説明(D):

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C):

ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要(M)

ユーザーはパスワードを変更できない(S)

パスワードを無期限にする(W)

アカウントを無効にする(B)

ヘルプ(H) 作成(E) 閉じる(Q)

図 4

任意のオプションにチェックを入れ作成をクリックします。

新しいユーザー ? X

ユーザー名(U): test

フルネーム(E):

説明(D):

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C):

ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要(M)

ユーザーはパスワードを変更できない(S)


パスワードを無期限にする(W)

アカウントを無効にする(B)

ヘルプ(H) 作成(E) 閉じる(O)

図 5

閉じるをクリックします。



The image shows a dialog box titled "新しいユーザー" (New User) with a question mark icon and a close button (X) in the top right corner. The dialog contains several input fields and checkboxes. The "閉じる(O)" (Close) button at the bottom right is highlighted with a red rectangular box.

新しいユーザー

ユーザー名(U):

フルネーム(F):

説明(D):

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C):

ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要(M)

ユーザーはパスワードを変更できない(S)

パスワードを無期限にする(W)

アカウントを無効にする(B)

ヘルプ(H) 作成(E) 閉じる(O)

図 6

ユーザーをダブルクリックし作成したユーザーが追加されていることを確認します。




図 7




図 8

この状態ではリモートデスクトップ接続できません。

以降の手順で対象のユーザーを Administrators グループもしくは Remote Desktop Users グループに追加し、リモートデスクトップ接続可能となるよう設定します。

グループをクリックします。




図 9

Administrators を右クリックし、グループに追加をクリックします。




図 50

追加をクリックします。




図 61

「択するオブジェクトを入力してください」入力欄に作成したユーザー名を入力し、OK をクリックします。

ユーザーの選択 X

オブジェクトの種類を選択(S):
ユーザー またはビルトインセキュリティプリンシパル オブジェクトの種類(O)...

場所の指定(E):
WIN-S036A16T7G2 場所(L)...

選択するオブジェクト名を入力してください (例)(E):
test 名前の確認(O)

詳細設定(A)... OK キャンセル

図 72

ユーザーが追加されていることを確認し、適用、OKの順にクリックします。




図 83

以上でユーザーの追加が完了します。

ご不明点がございましたら、下記までお問い合わせください。

【ウィンサーバーサポート】

メールアドレス：support@winserver.ne.jp

電話番号：0120-951-168

改定日 2023/11/20